

バーコード -コード128- 文字コード表

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
0x0020:																
コードセットA	(SP)	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/
コードセットB	(SP)	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/
コードセットC	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
0x0030:																
コードセットA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
コードセットB	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
コードセットC	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0x0040:																
コードセットA	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
コードセットB	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
コードセットC	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
0x0050:																
コードセットA	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[¥]	^	_
コードセットB	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[¥]	^	_
コードセットC	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
0x0060:																
コードセットA	NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	HT	LF	VT	FF	CR	SO	SI
コードセットB	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
コードセットC	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79

バーコード -コード128- 文字コード表

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
0x0070:																
コードセットA	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ETB	CAN	EM	SUB	ECS	IS4 (FS)	IS3 (GS)	IS2 (RS)	
コードセットB	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
コードセットC	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	
0x0080:																
コードセットA																
コードセットB																
コードセットC																
0x0090:																
コードセットA																
コードセットB																
コードセットC																
0x00A0:		¡	¢	£	¤	¥	¦	§	¨	©	ª	«	¬	-	®	¯
コードセットA		IS1 (US)	FNC 3	FNC 2	SHIFT	CODE C	CODE B	FNC 4	FNC 1							
コードセットB		DEL	FNC 3	FNC 2	SHIFT	CODE C	FNC 4	CODE A	FNC 1	スタート A	スタート B	スタート C	ストップ			
コードセットC		95	96	97	98	99	CODE B	CODE A	FNC 1							
0x00B0:	°	±	²	³	´	µ	¶	·	¸	¹	º	»	¼	½	¾	¿
コードセットA																
コードセットB																
コードセットC																

バーコード -コード128- 文字コード表

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
0x00C0:	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ï
コードセットA																
コードセットB																
コードセットC																
0x00D0:	Ð	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	×	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	Ý	Þ	ß
コードセットA																
コードセットB																
コードセットC																
0x00E0:	à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	ï
コードセットA																
コードセットB																
コードセットC																
0x00F0:	đ	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	÷	ø	ù	ú	û	ü	ý	þ	ÿ
コードセットA																
コードセットB																
コードセットC																